

Ustawienie SQLa

INSTALACJA LOKALNA

1. Instalacja programu FireBird w wersji 2.0.X

Zalecana jest instalacja standardowa, bez zmian opcji proponowanych przez instalator. Po zainstalowaniu do prawidłowego działania programu należy zmodyfikować plik services (lokalizacja jego różna w zależności od systemu operacyjnego).

Na końcu pliku należy dodać linię

gds_db 3050/tcp

linię tę należy zakończyć naciskając klawiszem Enter (pusta linia poniżej).

2. Tworzymy katalog na dowolnym dysku np. C:\IKKI i kopiujemy do niego program ikki.exe. Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli okno z proponowanymi ustawieniami. Jeśli baza ma być obok programu to pozostawiamy ustawienia i naciskamy OK. Program utworzy bazę, przy następnym uruchomieniu utworzy tabele i jest już gotowy do pracy

UWAGA!! Adres IP 127.0.0.1 jest adresem lokalnym i nie wolno go zmieniać przy pracy lokalnej.

INSTALACJA SIECIOWA

Na serwerze instalujemy program FireBird w wersji 2.0.X

Na serwerze o przykładowym IP 192.166.0.112 na dysku D tworzymy katalog (np. DANE) w którym będzie baza.

Na komputerze lokalnym podłączonym do serwera, tworzymy katalog i kopiujemy do niego program ikki.exe

Po uruchomieniu programu pojawi się ramka z ustawieniami dostępu do bazy

a) serwer -> 192.166.0.112

b) ścieżka do bazy -> D:\DANE (ścieżka na serwerze)

c) Plik bazy SQL -> jest to nazwa pliku, domyślnie BAZAIKKI.GDB, można ją zmienić np. (IKKISOFT.GDB).

d) serwer lokalny -> jest to serwer bazy tymczasowej, najwygodniej jest, aby serwer bazy tymczasowej był taki sam jak bazy głównej (192.166.0.112).

e) ścieżka do bazy temp -> D:\DANE - ścieżka do bazy tymczasowej, najwygodniej ustawić ją taką samą jak ścieżkę do bazy głównej.

Po naciśnięciu guzika OK program utworzy bazę we wskazanej lokalizacji, przy następnym uruchomieniu utworzy tabele i jest już gotowy do pracy.

IKKI-SOFT Sp. z o. o.

90-251 Łódź, ul. Jaracza 72, NIP 727-23-87-198, Tel. (0-42) 639-93-80, 632-65-71, Fax (0-42) 632-84-03, e-mail: soft@ikki.pl, www.ikki-soft.com